

目 录

1. 背景.....	1
2. 激活方式.....	1
2.1. 单机锁激活.....	2
2.2. 网络锁激活.....	3
2.3. 集团码激活.....	4
3. 升级锁.....	5
4. 附录.....	5

浩辰 CAD Linux 授权功能使用指南

1. 背景

欢迎购买浩辰 CAD Linux 版软件，完成购买后，请尽快参考本文档完成正版激活操作，如果没有及时激活将影响您图纸数据保存操作。

2. 激活方式

现浩辰 CAD Linux 版软件提供单机锁、网络锁、集团码三种激活方式。请根据您的购买时的合同许可方式选择正确的激活方式。激活过程如下：

打开浩辰 CAD Linux 版软件，如果您之前未进行过正版激活，可以在软件启动时点击激活，如图 2-1~2-2，或者点击试用后，进入浩辰 CAD Linux 版主界面，点击菜单-帮助-注册（或者 Ribbon 界面的**帮助-注册**按钮），如图 2-3，均可以完成注册，需要注意的是，如果先进入软件后再执行注册，那么注册成功后，**需要在下次启动软件激活信息才生效**，为了不影响您的正常使用，建议您在软件启动时激活。下面详细介绍各种激活方式的激活流程。



图 2-1



图 2-2




图 2-3

2.1. 单机锁激活

如果您购买的是浩辰单机锁激活方式，那么在您打开浩辰软件前，将浩辰单机锁（浩辰单机锁是一把 USB 锁）插入到使用浩辰软件的电脑上，可以自动激活，

无需其他操作。

浩辰单机锁只能激活当前使用浩辰软件的电脑，如果其他电脑要使用浩辰单机锁激活，需要您购买新的浩辰单机锁，或者将其他电脑上有效的浩辰单机锁插入到当前要激活的电脑上，需要注意的是，单机锁如果被拔出，当前电脑上打开的浩辰软件将会检查到单机锁被拔出，提示您需要存图，然后自动退出，下次您打开软件时，还没有插入单机锁，那么，将会恢复成试用期状态。

2.2. 网络锁激活

如果您购买的是浩辰网络锁激活方式，那么，在您使用浩辰软件前，请将浩辰网络锁（也是一把 USB 锁）插入到局域网内的任意一台电脑（插入浩辰网络锁的电脑，称为服务器端电脑），服务器端电脑也需要安装浩辰 CAD Linux 软件，其他要使用浩辰 CAD Linux 软件的电脑（没有插入浩辰网络锁的电脑，我们称为客户端电脑）如果要使用网络锁激活，可以点击授权界面的网络锁按钮，输入服务器端电脑的 IP（端口号使用默认的即可），然后点击激活，激活成功后，会提示您激活成功，同时退出激活界面，如图 2-4。



图 2-4

如果服务器端的电脑也要使用浩辰 CAD 软件，那么也是同样的激活方式，只是不需要输入服务器 IP，使用默认的 IP（默认 IP：127.0.0.1）激活即可，需要注意的是服务器端如果使用浩辰 CAD 软件，也是要占用一个网络节点。

激活后，服务器端电脑插入的浩辰网络锁最好不要拔出，否则软件连接不到网络锁，会提示您锁被拔出，提示您保存图纸，退出软件，影响您的使用。

2.3. 集团码激活

如果您购买的是浩辰集团码授权方式进行正版授权，需要配合使用浩辰集团码管理软件完成正版授权，具体步骤如下：在激活界面中点击集团码，界面中会显示当前要激活的电脑的**硬件号**和**请求码**，如图 2-5，您需要将硬件号和请求码摘抄下来（**注意大小写**），到集团码授权软件中进行绑定授权，集团码授权软件绑定成功后，会返回一串**授权码**（**注意大小写**），将其摘抄下来，回到激活界面，输入授权码，点击激活，软件会提示您激活成功，退出激活界面，完成集团码激活过程。

集团码的授权方式在文档《集团锁管理软件使用指南.pdf》中有详细介绍，也可以参考该文档熟悉集团码激活方式。




图 2-5

3. 升级锁

功能作用：升级锁用于离线更新 USB 锁授权信息。如图 3-1。



图 3-1

操作步骤：

- (1) 本机插入 USB 锁；
- (2) 点“生成”保存离线 Lovx 文件；
- (3) 将保存的 Lovx 文件发送给当地经销商以获取 Livx 文件
- (4) 将 Livx 文件内容填入界面文本框架，点升级完成升级操作。

4. 附录

如果您对上面激活方式有不太明白的地方，请联系浩辰技术人员协助您解决遇到的问题。

苏州浩辰软件股份有限公司联系方式：

公司网址：<https://www.gstarcad.com/>

联系方式：010-57910609

邮箱：support_app@gstarcad.com, appdev@gstarcad.com

微信公众号：

